

МАГИЯ ШНУРА И ЗИГЗАГА

Авторские сумки и интересные
корзины Маркиной Анисой



Анисья Маркина

Магия шнура и зигзага

<https://litres.ru/74284579>

SelfPub; 2026

Аннотация

Шить сумки премиум-класса на обычной швейной машинке — это реальность! Уникальное практическое руководство от мастера Анисьи Маркиной раскроет секреты мега-популярной техники — шитья из хлопкового шнура зигзагом. Вы научитесь на простой бытовой машинке создавать прочные изделия, которые выглядят как дорогой брендовый эксклюзив. Благодаря пошаговым мастер-классам с авторскими расчетами и наглядными фото вы легко освоите геометрию идеального круга и овала, выбор шнура и установку качественной фурнитуры. Внутри книги вас ждут 5 подробных проектов: корзинка-заяц сшитыми ушками, салфетница-плейсмаат для сервировки, косметичка-ракушка с маскировкой замка, вместительный шоппер с овальным дном и текстильным ремнем, сумка-шайба с мешочком на кулиске. В финале автор делится секретами ухода, бережной стирки и сушки изделий. Откройте для себя магию шнура и зигзага!

Содержание

Глава 1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Магия шнура и зигзага

Глава 1

ВВЕДЕНИЕ. НАПУТСТВИЕ ОТ АВТОРА И МАГИЯ ВАШИХ

Приветствую вас в нашем увлекательном путешествии в мир шнура и зигзага! В этой книге я собрала для вас свои лучшие авторские секреты швейного мастерства. Вместе мы пройдем путь от первых ровных строчек до создания роскошных дизайнерских сумок и уютных интерьерных корзин из хлопкового шнура.

Перед тем как мы нажмем на педаль швейной машинки, я хочу дать вам важное золотое правило: в рукоделии не бывает ошибок, бывает только ваш уникальный опыт! Если в самый первый раз у вас где-то закосил шнур под лапкой, или круглое донышко корзинки пошло легкой волной — не расстраивайтесь, не ругайте себя и ни в коем случае не бросайте шитье. Даже у самых опытных мастеров шнур порой упрямится. Относитесь к материалу с любовью, давайте ему свободу под лапкой, и с каждым новым метром ваши строчки будут становиться всё ровнее, увереннее и профессиональнее.

Творчество — это чистая магия, которая рождается прямо в ваших руках из обычной хлопковой веревки. Пробуйте, экспериментируйте с цветами тканей для мешочков, выбирайте самую красивую фурнитуру и, самое главное, шейте в свое удовольствие.

Я искренне верю, что эта книга станет вашей надежной настольной помощницей и вдохновит вас на создание ваших личных шедевров. Спасибо, что доверились моему опыту и пошли по этому пути вместе со мной. Пусть ваша швейная машинка работает плавно, а вдохновение никогда не покидает вашу мастерскую!

С любовью и уважением к вашему будущему мастерству,

ГЛАВА 1.

ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ШИТЬЯ ИЗ ШНУРА

Чтобы ваши изделия получались плотными, держали форму и выглядели дорого, необходимо правильно выбрать материалы. Это фундамент вашего успеха.

1. Выбор шнура: Для сумок и интерьерных корзин идеальным выбором является хлопковый шнур диаметром строго 5 миллиметров с внутренним статич-

ным сердечником. Хлопковая оболочка дает красивую натуральную фактуру, а сердечник внутри удерживает форму изделия, не позволяя стенкам деформироваться или провисать.

2. Выбор ниток: Обычные тонкие швейные нити здесь не подойдут — они будут рваться на плотных стыках шнура. Используйте прочные армированные нитки (например, марки 45 ЛЛ). Они идеально ложатся в строчку зигзаг, выдерживают натяжение плотного шнура и не перетираются со временем. Цвет ниток подбирайте строго тон в тон к шнуру.

3. Фурнитура: Используйте качественную металлическую фурнитуру премиум-класса (карабины, трехцелевые рамки-регуляторы, металлические наконечники-концевики для шнуров и заклепки-хольнитены). Качественные детали превращают обычную вещь из веревки в дизайнерское изделие.

4. Расход шнура (Ориентир от автора):

Милые мастерицы, не пытайтесь высчитывать расход шнура до каждого сантиметра — творчество не терпит скучной математики! Проще и надежнее всего ориентироваться по стандартным бобинам:

* На интерьерную корзинку-зайца или плоскую салфетницу-плейсмаст стандартной бобины на 50 метров вам хватит с лихвой, ещё и останется!

* На пошив компактной косметички-ракушки уxo-

дит совсем немного материала — примерно 30 метров шнура. Поэтому мотка на 50 метров вам гарантированно хватит на полноценное изделие.

*** А вот для большой сумки-шоппера или жесткой сумки-шайбы вместе с широким текстильным ремнем смело заказывайте большую бобину на 100 метров.**

ГЛАВА 2.

НАСТРОЙКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ И ПОДБОР ИГЛ

Шитьё из толстого хлопкового шнура — это серьезная нагрузка на швейную машину. Чтобы техника работала плавно, а строчка не пропускала стежки, настройте её по инструкции автора.

1. Подбор игл: Для работы со шнуром 5 мм используйте только толстые и прочные иглы для тяжелых материалов или джинсы (размер 100 или 110). Тонкие иглы будут моментально гнуться и ломаться на стыках. Менять иглу нужно регулярно, так как затупившийся кончик начинает рвать хлопковые волокна.

2. Ширина и шаг зигзага: Переключите швейную машину на строчку «зигзаг». Настройте оптимальные параметры, проверенные автором на практике: ширина зигзага должна быть в пределах 4,5–5 мм (чтобы игла надежно подхватывала оба шнура), а шаг (длина

стежка) — около 2–2,5 мм.

3. Натяжение нити: Настройте натяжение верхней нити так, чтобы переплетение с нижней нитью происходило строго внутри шнуров, а не на их поверхности. Строчка должна лежать гладко, плотно утягивая шнуры между собой, но не стягивая полотно в сборку.

ГЛАВА 3.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ГЕОМЕТРИИ: ИДЕАЛЬНЫЙ КРУГ И ОВАЛ

Прежде чем приступать к пошиву конкретных сумок или корзин, необходимо освоить два главных элемента, из которых строится любое изделие из шнура — это идеальный плоский круг и выверенный овал.

1. Секрет плоского круга без «волн».

Самая частая ошибка новичков — когда круг начинает идти оборками (волной) или сворачивается внутрь, как глубокая миска. Запомните главное правило автора: шнур под лапку швейной машины должен подаваться абсолютно свободно! Не натягивайте шнур руками и не тяните деталь на себя. И толкать шнур тоже не нужно. Просто держите его ровно и спокойно направляйте под лапку, не мешая ходу машины. Она должна сама плавно забирать материал. Тогда строчка зигзаг ровно соединит шнуры, и круг получится безупречно

ПЛОСКИМ.

2. Формула идеального овала.

Чтобы дно шоппера или косметички не превратилось в треугольник либо кривое яйцо, важна длина первой, начальной оси («хвостика»). Длина готового овального дна всегда складывается из размера этого стартового отрезка и количества рядов вокруг него. Загибайте первую петлю строго по сантиметрам, как указано в моих мастер-классах, и следите, чтобы развороты на торцах овала были плавными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.